

Cashpoint Integration

Cashpoint Sportwetten in der TOPTECH-Kasse einrichten: Zugang hinterlegen, Daten an die Kassen senden und Taste anlegen – ab Version 5.3.

- [Allgemeine Informationen und Version](#)
- [Cashpoint-Zugang einrichten](#)
- [Daten an die Kassen senden](#)
- [Cashpoint-Taste anlegen](#)

Allgemeine Informationen und Version

Ab Version **5.3** ist Cashpoint Sportwetten in die Kasse integriert. Damit können Ein- und Auszahlungen direkt in die TOPTECH-Kasse übernommen werden.

Voraussetzung für die Cashpoint-Integration sind Zugangsdaten, die durch Cashpoint vergeben werden.

Version prüfen

- 1 Lesen Sie die Versionsnummer rechts unten in der Statusleiste der Kasse ab.
- 2 Ist Ihre Versionsnummer kleiner als 5.3.0, fordern Sie bitte eine Freischaltung für das Update an. Beim nächsten Kassensstart führt die Kassensoftware das Update automatisch durch.

Kasse mit vergrößerter Versionsanzeige Version 5.3.0 rechts unten

Versionsanzeige rechts unten in der Kasse

Ist die Version aktuell, hinterlegen Sie die Zugangsdaten von Cashpoint in den Kasseneinstellungen, wie auf der nächsten Seite beschrieben.

Cashpoint-Zugang einrichten

Die Zugangsdaten von Cashpoint hinterlegen Sie in den Kasseneinstellungen.

Achtung: Wiederholen Sie diesen Vorgang für jeden Kassenplatz.

Kasseneinstellungen öffnen

- 1 Drücken Sie die Schaltfläche **Tools**.

Kasse mit vergrößerter Schaltfläche Tools

Schaltfläche „Tools“

System öffnen

- 1 Drücken Sie die Schaltfläche **System**.

Kasse mit vergrößerter Schaltfläche System

Schaltfläche „System“

Passwort eingeben

- 1 Geben Sie das Passwort ein. Standardmäßig ist es mit definiert.

Kasse mit dem Fenster Passwort eingeben und Ziffernfeld

Zugangsdaten eintragen

- 1 Navigieren Sie zum Reiter **Erweiterungen** und dann **Cashpoint**.

Kasseneinstellungen mit den Reitern Erweiterungen und Cashpoint

Reiter Erweiterungen → Cashpoint

Cashpoint-Account hinterlegen

- 1 Tragen Sie Ihren **Benutzernamen** und Ihr **Passwort** ein.
- 2 Wählen Sie den **Lieferanten** Cashpoint aus. Ist er nicht vorhanden, legen Sie ihn mit der Schaltfläche + neu an.
- 3 Drücken Sie **Zuweisen**. Ihr Cashpoint-Account ist nun hinterlegt.

Cashpoint-Einstellungen mit aktiv, Benutzername, Passwort, Lieferant und der Schaltfläche Zuweise

Zugangsdaten eintragen und zuweisen

Daten an die Kassen senden

Durch das Aktivieren von Cashpoint wurden ein neuer Lieferant sowie neue Warengruppen und Artikel angelegt. Diese aktualisierten Daten müssen abschließend an die Kassenplätze verteilt werden.

Einstellungen schließen

- 1 Schließen Sie das Einstellungsprogramm mit dem Häkchen-Button.

Kasseneinstellungen mit vergrößertem Häkchen-Button

Einstellungen mit dem Häkchen schließen

Warenwirtschaft starten

- 1 Öffnen Sie Ihre TOPTECH-Warenwirtschaft (meist vom Bürorechner aus) und melden Sie sich wie gewohnt mit Ihren Zugangsdaten an.

Anmeldefenster der TOPTECH-Warenwirtschaft mit Bediener und Passwort

Anmeldung an der Warenwirtschaft

Daten an Kassen senden

- 1 Wählen Sie den Menüpunkt **Artikel** → **Daten an Kassen**.

Übertragen

Es öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Ihre vorhandenen Kassen bereits vorausgewählt sind.

- 1 Klicken Sie auf **Übertragen**. Alle aktualisierten Stamm- und Artikeldaten werden an die ausgewählten Kassen gesendet. In einem weiteren Fenster können Sie Übertragung und Fortschritt verfolgen.
- 2 Schließen Sie das Fenster danach mit **Ende**.

Dialog Artikeldaten mit den Schaltflächen Übertragen und Ende sowie das Fortschrittsfenster Beschi

Übertragen und mit „Ende“ schließen

Cashpoint-Taste anlegen

Für den Aufruf von Cashpoint legen Sie mit dem Touch-Designer eine eigene Taste an.

Touch-Designer öffnen

- 1 Drücken Sie die Schaltfläche **Tools**.

Kasse mit vergrößerter Schaltfläche Tools

Schaltfläche „Tools“

Tastatur bearbeiten

- 1 Drücken Sie die Schaltfläche **Tasten**.
- 2 Wählen Sie Ihre Tastatur aus und drücken Sie **Bearbeiten**.

Kasse mit der Schaltfläche Tasten und der Touch-Designer mit der Schaltfläche Bearbeiten

„Tasten“ und Tastatur bearbeiten

Cashpoint-Taste hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Button hinzufügen**.

- 2 Wählen Sie den Reiter **Funktion**, danach **Cashpoint**, und klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 3 Hinterlegen Sie ein Tastenbild: Klicken Sie auf **Bild laden**, wählen Sie das Bild aus und klicken Sie auf **Öffnen**.

Touch-Designer: Button hinzufügen, Funktion Cashpoint auswählen, Hinzufügen und Bild laden, nur

Button hinzufügen, Funktion „Cashpoint“ wählen und Tastenbild laden

Speichern und beenden

- 1 Klicken Sie auf **Speichern**.

Touch-Designer mit vergrößerter Schaltfläche Speichern

Tastatur speichern

Touch-Designer beenden

- 1 Klicken Sie auf **Beenden**. Die Software springt zurück in das Kassenfenster, die Cashpoint-Taste ist auf der Tastatur verfügbar.

Touch-Designer mit vergrößerter Schaltfläche Beenden

Touch-Designer beenden

Kasse mit der neuen Cashpoint-Taste auf der Tastatur

Die neue Cashpoint-Taste auf der Kassentastatur