

Anadi Bank Funktion

Anadi Bank (Marie) in der TopTech Kasse 5 aktivieren, Button anlegen und Transaktionen durchführen – ab Version 5.6.8.

- [Anadi Bank Funktion aktivieren](#)
- [Anadi Bank Button erstellen](#)
- [Anadi Bank Funktion anwenden](#)

Anadi Bank Funktion aktivieren

Die Anadi Bank Funktion kann ab Version **5.6.8** aktiviert werden. Kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Kassenpartner für die Freischaltung des Updates.

Wenn Sie mit den System- und Kasseneinstellungen nicht vertraut sind oder kein Zugangspasswort besitzen, hilft Ihnen Ihr TopTech Kassenpartner bei der Aktivierung und Benutzung der Anadi Bank Funktion gerne weiter.

Wichtig: Die Warenwirtschaft bzw. Ihr Server mit der Hauptdatenbank muss für diesen Vorgang im Netzwerk erreichbar sein.

Kasseneinstellungen öffnen

- 1 Öffnen Sie die Kasseneinstellungen unter **Tools** → **System** und geben Sie Ihr Passwort ein.

Kasse: links die Taste Tools, rechts im Tools-Menü die Taste System, jeweils orange markiert

Tools → System

Anadi Bank aktivieren

- 1 Wechseln Sie auf den Reiter **Erweiterungen** → **Banken**.

- 2 Aktivieren Sie die Checkbox **Anadi Bank (Marie) aktiv** und speichern Sie mit einem Klick auf den Häkchen-Button.
- 3 Wiederholen Sie den Vorgang für alle Kassenplätze.

Kasseneinstellungen: Reiter Erweiterungen, Unterreiter Banken, Checkbox Anadi Bank (Marie) aktiv

Erweiterungen → Banken → Anadi Bank (Marie) aktiv → Speichern

Daten an die Kassen senden

- 1 Starten Sie Ihre TopTech Warenwirtschaft.
- 2 Senden Sie die nötigen Informationen für die Anadi Bank Funktion mit **Artikel → Daten an Kassen** an Ihre Kassen.
- 3 Starten Sie anschließend Ihre Kassensoftware neu.

Warenwirtschaft, Menü Artikel mit dem Eintrag Daten an Kassen

Warenwirtschaft: Artikel → Daten an Kassen

Anadi Bank Button erstellen

Damit die Anadi Bank Funktion an der Kasse aufgerufen werden kann, legen Sie im Touch-Designer einen eigenen Button auf Ihrer Tastatur an.

Touch-Designer öffnen

- 1 Öffnen Sie den Touch-Designer unter **Tools** → **Tasten** (neben **System**).
- 2 Wählen Sie Ihre Tastatur aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

TOPTECH Touch-Designer mit Tastaturliste und den Schaltflächen Bearbeiten, Station Zuweisen und

Touch-Designer: Tastatur auswählen und bearbeiten

Button anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Button hinzufügen**.
- 2 Wählen Sie den Reiter **Funktion**, anschließend die Funktion **Anadi Bank**, und bestätigen Sie mit **Hinzufügen**.

Schaltfläche Button hinzufügen im Touch-Designer

Button hinzufügen

Fenster Funktion auswählen mit dem Reiter Funktion und der ausgewählten Funktion Anadi Bank

Funktion „Anadi Bank“ auswählen

Button gestalten

- 1 Passen Sie die Größe des Buttons mit den Schaltflächen **XS** bis **XXL** an.
- 2 Klicken Sie auf **Bild laden**, um das Marie Logo hinzuzufügen.
- 3 Öffnen Sie den Ordner `C:\Program Files (x86)\TTWin\Images`.
- 4 Wählen Sie das Marie Logo (`Marie_Logo.png`) aus und bestätigen Sie mit **Öffnen**.

Touch-Designer: Button konfigurieren mit Größenauswahl, Bild laden und Speichern, der Marie-Button

Button konfigurieren: Größe, Bild laden und Speichern

Dateidialog im Ordner TTWin Images mit der Datei Marie_Logo.png

Marie_Logo.png im Ordner TTWin\Images

Speichern und verteilen

- 1 Bestätigen Sie die Änderungen mit **Speichern**.
- 2 Verteilen Sie die Tastatur gegebenenfalls mit **Station Zuweisen** an andere Kassen.
- 3 Klicken Sie im Touch-Designer auf **Beenden**.

Anadi Bank Funktion anwenden

Nach der Aktivierung und dem Anlegen des Buttons führen Sie Transaktionen der Anadi Bank direkt über die Kasse durch.

Transaktion durchführen

- 1 Klicken Sie auf den **Anadi Bank (Marie)** Button auf Ihrer Tastatur. Ein separates Browserfenster mit dem Login zum Anadi Bank (Marie) Service öffnet sich.
- 2 Führen Sie auf der Anadi Bank Seite Ihre Transaktion durch und drucken Sie anschließend den Beleg der Transaktion aus.

Browserfenster mit dem Login zum Anadi Transaktionsmanager (Marie)

Login zum Anadi Transaktionsmanager

Beleg in der Kasse abschließen

- 1 Scannen Sie den Barcode auf dem Ausdruck in Ihrer Kasse ein oder geben Sie den Barcode manuell unter **EAN/PLU** ein.
- 2 Schließen Sie den Beleg in Ihrer Kasse wie gewohnt ab.

Kasse mit gebuchter MARIE Einzahlung und MARIE Auszahlung, markiert sind der Marie-Button und

Kasse mit Marie-Button und der Taste EAN/PLU