

Licht ins Dunkel Rundung

LID-Button im Touch-Designer anlegen und die Licht ins Dunkel Rundung an der Kasse 6 anwenden.

- [LID-Button erstellen](#)
- [LID-Rundung anwenden](#)

LID-Button erstellen

Für die Licht ins Dunkel Rundung (LID) legen Sie im Touch-Designer einen eigenen Button auf Ihrer Tastatur an.

Touch-Designer öffnen

- 1 Öffnen Sie den Touch-Designer unter **Tools** → **Tasten**.
- 2 Wählen Sie Ihre Tastatur aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

TOPTECH Touch-Designer mit Tastaturliste und den Schaltflächen Bearbeiten, Station Zuweisen und

Touch-Designer: Tastatur auswählen und bearbeiten

Button anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Button hinzufügen**.

Schaltfläche Button hinzufügen im Touch-Designer

Button hinzufügen

Funktion auswählen

- 1 Wählen Sie den Reiter **Funktion**, anschließend die Funktion **Licht ins Dunkel Rundung**, und bestätigen Sie mit **Hinzufügen**.

Fenster Funktion auswählen mit markierter Funktion Licht ins Dunkel Rundung

Button gestalten

- 1 Passen Sie die Größe des Buttons mit den Schaltflächen **XS** bis **XXL** an.
- 2 Klicken Sie auf **Bild laden**, um das LID-Logo hinzuzufügen.

Touch-Designer: Button konfigurieren mit Größenauswahl, Bild laden und Speichern, der LID-Button

Button konfigurieren: Größe, Bild laden und Speichern

LID-Logo auswählen

- 1 Öffnen Sie den Ordner `C:\Program Files (x86)\TTWin\TopTech.NET\Images`.
- 2 Wählen Sie das LID-Logo aus und bestätigen Sie mit **Öffnen**.

Dateidialog im Ordner TopTech.NET Images mit dem LID-Logo

LID-Logo im Ordner TopTech.NET\Images

Speichern und verteilen

- 1 Schieben Sie die neu angelegte Taste an die gewünschte Position.
- 2 Bestätigen Sie die Änderungen mit **Speichern**.
- 3 Verteilen Sie die Tastatur gegebenenfalls mit **Station Zuweisen** an andere Kassen.
- 4 Klicken Sie im Touch-Designer auf **Beenden**.

LID-Rundung anwenden

Mit dem LID-Button runden Sie den Betrag zugunsten von Licht ins Dunkel auf oder buchen einen fixen Spendenbetrag.

Rundung buchen

- 1** Klicken Sie auf den **LID**-Button auf Ihrer Tastatur. Ein Fenster für die Eingabe des Betrags öffnet sich.
- 2** Wählen Sie den gewünschten Betrag: **Auf den nächsten Euro aufrunden** oder einen **fixen Betrag** (1,00 €, 2,00 € oder 5,00 €).

Fenster Licht ins Dunkel mit Auf den nächsten Euro aufrunden, fixen Beträgen und Abbrechen

Betrag für Licht ins Dunkel auswählen

Anschließend wird der Betrag an eVita übermittelt und der LID-Artikel in der Kasse übernommen.